


# Netgear Router

Bitte verbinden Sie sich mit Ihrem Router per LAN oder WLAN und rufen sie im Browser die Seite <http://192.168.1.1> auf

Zur Anmeldung müssen Sie den Benutzernamen admin und das Passwort **Netop2020** oder **Netop2021** eintragen ( je nach Modelljahr des Routers ).



Auf der Oberfläche des Routers klicken Sie auf die Schaltfläche „WLAN“



Bitte stellen Sie den Punkt um auf „WPA2-PSK ( AES )“ und tragen Sie unter Passphrase Ihr neues WLAN – Passwort ein. Dies müssen Sie für 2.4GHz und 5 GHz tun. Über den Punkt „Übernehmen“ werde die neuen Daten direkt abgespeichert. Das neue WLAN Passwort ist ab sofort gültig und Sie müssen Ihre WLAN Geräte neu verbinden

WLAN

Abbrechen Übernehmen

Region auswählen  
Region: Europa

WLAN (2.4GHz b/g/n)  
Netzwerkname (SSID): NETGEAR85  
Kanal: Auto  
Modus: Bis zu 300 Mbit/s  
 SSID-Broadcast aktivieren  
 20/40 MHz-Koexistenz aktivieren

Sicherheitsoptionen  
 Nein  
 WPA2-PSK (AES)  
 WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]  
 WPA/WPA2 für Unternehmen

Sicherheitsoptionen (WPA2-PSK)  
Passphrase: Neues-Passwort! (8-63 Zeichen oder Hexadezimalzahl mit 64 Stellen)

WLAN (5GHz a/n/ac)  
Netzwerkname (SSID): NETGEAR85-5G  
Kanal: Auto  
Modus: Bis zu 867 Mbit/s  
 SSID-Broadcast aktivieren

Sicherheitsoptionen  
 Nein  
 WPA2-PSK (AES)  
 WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]  
 WPA/WPA2 für Unternehmen

Sicherheitsoptionen (WPA2-PSK)  
Passphrase: Neues-Passwort! (8-63 Zeichen oder Hexadezimalzahl mit 64 Stellen)